

Postup odběru vzorků pro vyšetření na mor včelího plodu

Odběr směsných vzorků zimní měli



Termín – měl na mor je vhodné sebrat po posledním ošetření včelstev, než začne sběr zimní měli na vyšetření varroázy.



Postup – Čisté podložky ponecháme na dně úlu alespoň 10 – 14 dní. POZOR: Podložky je nezbytné opatřit dvojitým sítím, aby Vám včely měl nevynosily když čistí dno svého úlu.

Odběr měli nečiní problém z tzv. varroa-den, kdy podložku zasuneme pod zasítované dno.



Při odběru vyjmeme podložky z úlů. Sítovinu sundáme z podložek a měl sesypeme např. na noviny nebo kartonový papír dohromady maximálně z 25 VČELSTEV Z JEDNOHO STANOVIŠTĚ.

Vzorek měli necháme 2 – 4 dny vysušit při pokojové teplotě. POZOR, vzorek nepokládáme na radiátor, aby se měl nespekla!

Sítovinu s malými i velkými oky lze zakoupit na [eshopu VÚVč](#).



Dobře vysušenou měl BEZ MRTVOLEK VČEL přesypeme do přepravních vzorkovnic. Nejlépe se k tomu hodí papírové tubusy s uzávěry, které jsou k zakoupení ve VÚVč Dol. Tyto tubusy ještě přispívají k dosušení vzorků měli a také bezpečně zamezují mikrobiální kontaminaci vzorků mezi sebou. Dalším vhodným řešením jsou čisté kelímky od jogurtů, které se překryjí prodyšnou tkaninou. Tu je nutné důkladně připevnit, například dvěma gumičkami. Důležité je zachovat prodyšnost vzorkovnice a zároveň zamezit rozsypaní měli a možné kontaminaci vzorků mezi sebou. Vzorkovnice s měli označíme ČITELNĚ (nejlépe hůlkovým písmem).



Označení obalu

- jméno včelaře
- název stanoviště
- registrační číslo stanoviště

- počet včelstev, ze kterých je odebrán směsný vzorek
Číslo vzorku se vyplňuje až dodatečně při sestavování seznamu pro laboratoř !

Odběr vzorků letní měli pomocí jednorázových podložek



Pokud nemáte v úlech varroa-dna či dvojitě zasítované podložky, je možné pro sběr letní měli využít jednorázové podložky, které jsou k dostání ve VÚVě Dol. Výhoda těchto podložek spočívá také v získání vzorku čerstvé nekontaminované měli.

Postup – čistou jednorázovou podložku vyjmeme z obálky a vložíme na dno úlu, kde ji ponecháme 10-14 dní. Obálky si uložíme na suché místo.

Po vytažení z úlu podložku vložíme zpět nejprve do hnědé obálky, kterou NEZALEPUJEME. Tu vložíme do bílé obálky, kterou rovněž nezalepujeme. Bílou obálku čitelně označíme.



Označení obálky

- jméno včelaře
- název stanoviště
- registrační číslo stanoviště
- číslo úlu, ze kterého je vzorek odebrán